画面共有サービス 利用申請方法

文責:山中治,秋山正和

MIMS-smp利用申請から 画面共有サービス利用申請の流れ



これで、MIMS-SMPの利用は可能です。 画面共有サービスを利用したい場合、 次のページに進んでください

画面共有サービス利用申請の流れ



受理しました

パスワードを設定してください。

(4page目参照)パスワードを設定しました!

MIMS

設定完了しました!

このとき,接続するためのポート番号を通知しますので,メモしてください.お使いのOS(MacまたはWindows)にあった設定を以降のページを参考に設定し、画面共有サービスを利用ください

画面共有サービスの パスワードの設定方法

mims-smpにログイン後、vncpasswdコマンドを実行。
 パスワード(任意)を入力

WindowsでのVNC接続方法(6page目)

٠

٠

MacでのVNC接続方法(配布プログラム)(17page目)

MacでのVNC接続方法(SSHコマンド)(22page目)

Windowsでの VNC接続方法

ソフトウェアのダウンロード

TeraTerm

URL : https://forest.watch.impress.co.jp/library/ software/utf8teraterm/

mims-gateと接続し、mims-smpとVNCの接続に利用

UltraVNC

URL: https://forest.watch.impress.co.jp/library/ software/ultravnc/

mims-smpに接続し、画面を共有するのに利用



TeraTermを起動します。

キャンセルをクリック



メニュー->[設定]->[SSH転送]を選択

[追加]をクリック



ローカルポートに3389(任意), リモート側ホストに 133.26.35.9、 ポートは、メールで通達された 番号を入力



メニューバーの[設定]->[設定の保存]をクリッ ク

保存をクリック



ホストにmims-

gate.mind.meiji.ac.jp ポートに22を入力



OKをクリック

mims-gateに入るための ユーザー名とパスワード を入力



UltraVNCを起動

タスクバー内にあるUltraVNCのアイコ ンを右クリック。 Connectionを選択



Server:portに、127.0.0.1:3389を入力

Connectをクリック。 次に出てくるダイアログで、パスワ ードを要求されるので、入力



Mac (配布プログラムによる接続)



VNC_mims-smp.cをダウンロードし、コンパイルする。



```
    aaa — ./VNC_mims-smp oymnk mims-smp 5903 — ./VNC_mims-smp — ssh <...</li>
    aaa gcc VNC_mims-smp.c -o VNC_mims-smp
    aaa ./VNC_mims-smp USER mims-smp PORT
name = USER
ip_adress = mims-smp
port_num = PORT
local_port_num = 3914
The commad is 'ssh -C -N -f -L 3914:mims-smp: PORT JSER @mims-gate.mind.meiji.ac.
jp -p 22'
USER @mims-gate.mind.meiji.ac.jp's password:
```

mims-gate.mind.meiji.ac.jpに設定したパスワードを入力

Mac (sshコマンドによる接続方法)

VNC_mims-smp.cがうまく動かな い場合はこちらをお試しください

Ś	iTerm2	Shell	Edit	View	Session	Scripts	Profiles	Toolbelt	Window	Help			6 🔁	1794.6мв	*	Î	<u>م</u> ر	3月12日(金)	16:11:53	Q ∷	Ξ
				200	•		2021-03-12	2-160458.m	d (/Users/y	/mnk/temp/D	ast/2021/03/2	021-0	3-12-16	0458.md)							
2	open vi	—N —т nc://l	⊂_L 3 .ocalh	388:m	ıms−smp 388∏	PORT	USER	-gate.m	ind.meij]1.ac.jp	-p 22										
																					S.
																					2
																					2 > 7.09
	Launchna	rd																			
	Launenpa																				
U: Wr			E	\$		1 📒 🍕			1	🛓 🤆) 🗟 🧿	and the second se								. ()	

Launchpadからターミナルを起動

以下のコマンドを

PORTを伝えられたポート番号、USERをユーザー名に修正して実行 ssh -C -N -f -L 3388:mims-smp:PORT USER@mims-gate.mind.meiji.ac.jp

mims-gateに入るためのパスワードを入力

open vnc://localhost:3388

● 😽 🖳 ‡794.6мв 🕴 奈 [分] 🛕 3月12日(金) 16:12:30 Q 😑 🇯 画面共有 接続 編集 表示 ウインドウ ヘルプ 2021-03-12-160458.md (/Users/ymnk/temp/Dast/2021/03/2021-03-12-160458.md) 1 ssh -C -N -f -L 3388:mims-sm PORT USER s-gate.mind.meiji.ac.jp -p 22 2 Open vnc://localhost:3388 - 80×24 Last login: Fri Feb 12 12:54:53 on ttvs000 → ~ ssh -C -N -f -L 3388:mims-smp "localhost"にサインインするには、パスワードが必要 @mims-gate.mind.meiji.ac.jp's passwor です。 - ~ [→ ~ open vnc://localhost:3388 → ~ [] パスワード: ●●●●●●●●● パスワードを保存 サインイン キャンセル (Fundamental yas ivy company) 4:12PM 2.65 **2021-03-12-160458.md** All (2,0) U:----Undo!

VNC用のパスワードを入力

VNC使用時の注意

○インターネット回線を通して、画面を転送しますので、サーバーにはかなりの負荷がかかります
 VNCの長時間の使用は避け、必要なときだけ利用するようにしてください
 ○通信はバックグラウンドでSSHで暗号化されますので、比較的安全ですが、SSHやパスワードの管理は使用者でお願いします